

Guida rapida

Generazione ambiente di sicurezza utenti Fisconline - registrati al SID - ed utenti Entratel (che non utilizzano il “Desktop telematico”).

Sommario

Operazioni preliminari.....	2
Generazione ambiente di sicurezza	4
Ripristino ambiente di sicurezza	8
Risoluzione dei problemi.....	9

Operazioni preliminari

Per effettuare la generazione dell'ambiente di sicurezza, è necessario utilizzare l'applicazione "Generazione certificati", disponibile all'interno della sezione "Software SID" dell'area autenticata, seguendo il percorso "Servizi" > "Servizi di utility e verifica" > "Strumenti" > "Pacchetti software".

Prima di iniziare l'operazione, è necessario impostare i seguenti parametri di configurazione:


- percorso della cartella di lavoro dell'utente su cui saranno salvati i file generati nel corso dell'operazione di generazione dei certificati, ovvero:
 - il file di richiesta del certificato "req.ccc"
 - il file contenente la relativa ricevuta "certif.in"
- percorso relativo alla cartella (creata sulla propria postazione di lavoro), all'interno della quale si intende memorizzare l'ambiente di sicurezza (*in alternativa, qualora lo si preferisca, è possibile indicare il percorso di un dispositivo di memorizzazione portatile, ad es. chiavetta usb*)
- dati di connessione (*funzione riservata agli utenti che utilizzano postazioni di lavoro connesse ad un server proxy*)

nelle modalità di seguito illustrate.

1. Selezionare dal menu "File" la voce "Configura":



2. Dalla finestra che appare selezionare la casella "Fisconline" o "Entratel", a seconda della propria tipologia di utenza e, successivamente, indicare negli appositi campi i parametri richiesti, nelle seguenti modalità:




2.1. nel campo "percorso dell'area di lavoro", indicare il percorso della cartella di lavoro su cui verranno salvati i file generati dalla procedura in fase di generazione dei certificati;

2.2. nel campo "percorso del supporto di sicurezza", indicare il percorso relativo alla cartella in cui si intende memorizzare l'ambiente di sicurezza (chiavi di firma e cifratura dei file);

2.3. confermare l'operazione, selezionando il pulsante "ok".

3. Inserire i dati del server proxy, selezionando la funzione "Connessione" (*funzione da utilizzare solo se si utilizza una postazione connessa ad un server proxy*):




Generazione ambiente di sicurezza

Si segnala che, per il buon esito dell'operazione, è necessario che la postazione di lavoro utilizzata sia connessa ad una linea internet attiva.

1. Dal menu “*Genera ambiente*”, selezionare la voce “*Imposta ambiente*”:



2. Nel modulo che si attiva “*Configura ambiente*” la procedura ripropone negli appositi campi alcuni parametri (*tipo servizio e percorso supporto di sicurezza*), precedentemente impostati nella fase di configurazione:



3. Cliccare sul pulsante “*Inserisci dati utente*”, e inserire negli appositi campi i dati richiesti, nelle modalità descritte nell’immagine seguente:

Dati inseriti nella richiesta di certificazione


La generazione della richiesta di certificazione e' stata completata con successo. I dati presenti nella richiesta (file req.ccc salvato nella cartella 'invio' dell'area di lavoro E:\Test generazione ambiente sicurezza nuova app) sono i seguenti:

Pincode: **XXXXXXXXXX**

Codice fiscale: **XXXXXXXXXX**


Pin di revoca: **XXXXXXXXXX**

6. Cliccare sul pulsante “*Invia richiesta*”:



7. Selezionato il pulsante “*Invia richiesta*”, la procedura rende attivo il modulo di invio della richiesta dei certificati, i cui dati devono essere inseriti rispettando le seguenti indicazioni:

- Sezione “*Accesso ai servizi*”
Inserire le proprie credenziali di accesso all’area autenticata *Entratel* o *Fisconline*
- Sezione “*Opzioni di invio*”
 - Selezionare la casella “*invio da effettuare per proprio conto*”, nel caso in cui la richiesta venga presentata direttamente per se stessi.
 - Selezionare la casella “*invio da effettuare per conto di un altro soggetto*”, nel caso in cui si stia operando per conto di un altro soggetto (PF/PNF), in qualità di incaricato.



8. A questo punto, è sufficiente cliccare sul pulsante “*Invia richiesta*”, fino al termine dell’operazione. In questa fase, la procedura effettuerà - in maniera del tutto automatica - l’invio del file di richiesta dei certificati (contraddistinto dal nome “REQ.CCC”) e la relativa importazione - all’interno della cartella riservata all’ambiente di sicurezza - del file contenente le chiavi pubbliche dell’utente (contraddistinto dal nome “CERTIF.IN”).

Generazione certificati - 1.0.0 del 07/05/2021

File Genera ambiente Gestisci ambiente Aiuto

Invia richiesta

Accesso ai servizi

Indicare le chiavi di accesso all'area riservata del sito.

ATTENZIONE: si ricorda che in assenza delle chiavi di accesso rilasciate dall'Agenzia delle entrate, e' sempre possibile inviare i file predisposti per la trasmissione telematica tramite l'apposita funzionalità 'Servizi per > Inviare' disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate effettuando l'accesso mediante le credenziali SPID, CIE o CNS.

Utente

Password

Codice pin

Opzioni di invio

Invio da effettuare per conto proprio

Invio da effettuare per conto di un altro soggetto del quale si è incaricati


Utente

Invia richiesta

Al termine della procedura - nella cartella riservata all’ambiente di sicurezza - verranno creati i seguenti file:

- "UTEF.P12", contenente la coppia di chiavi per la firma dei file;
- "UTEC.P12", contenente la coppia di chiavi per la cifratura dei file;
- "UTENTE.KS", contenente entrambe le coppie di chiavi per la firma e per la cifratura dei file.

Al riguardo, si riporta, di seguito, un’immagine rappresentativa della cartella (nell’esempio denominata *chiaveprivata*), memorizzata all’interno di una postazione di lavoro equipaggiata con il sistema operativo Windows 10.



Ripristino ambiente di sicurezza

Nei casi di:

- smarrimento del supporto contenente l'ambiente di sicurezza
- scadenza della validità dei certificati
- smarrimento password di protezione della cartella contenente l'ambiente di sicurezza

è necessario generare un nuovo ambiente di sicurezza, previa revoca di quello fino a quel momento utilizzato.

La revoca dell'ambiente di sicurezza può essere effettuata - direttamente online - utilizzando l'apposita funzionalità *“Ripristino ambiente di sicurezza”*, presente nella sezione *“Profilo utente”* dell'area autenticata.

Di seguito, i passaggi da seguire:



1. accedere all'area autenticata e, successivamente, cliccare sul pulsante *“Profilo utente”* presente nella barra dei menu;

2. cliccare sul pulsante *“Credenziali di sicurezza”*, posto nella colonna di sinistra;

3. cliccare sul pulsante *“Ripristino dell'ambiente di sicurezza”*, presente nella colonna di destra, all'interno della sezione *“Gestione certificati”*;

4. indicare - negli appositi campi - il numero della busta (reperibile dalla lettera rilasciata al momento dell'abilitazione) e il PIN di revoca (definito durante la fase di generazione dell'ambiente di sicurezza).

N.B.: in caso di smarrimento del PIN di revoca, l'operazione di revoca dell'ambiente di sicurezza dovrà essere, necessariamente, effettuata presso un ufficio.

Risoluzione dei problemi

L'iter di generazione dell'ambiente di sicurezza, non comporta, solitamente, particolari criticità di tipo tecnico-operativo.

L'unica eccezione è rappresentata dalla fase di scambio (automatico):

- del file di richiesta dei certificati "REQ.CCC", inviato dall'utente;
- del file contenente le chiavi pubbliche dell'utente "CERTIF.IN", restituito dalla procedura.

In questa fase, infatti, nel caso in cui la procedura dovesse interrompersi a causa di un problema accidentale (interruzione di collegamento alla rete internet, credenziali di accesso non corrette, ecc...), si renderebbe necessario fare ricorso alle seguenti soluzioni, tra loro alternative - a seconda del momento in cui è sopraggiunta l'interruzione - ovvero:

- interruzione del collegamento nell'istante che precede l'invio del file "REQ.CCC".

In questo caso, è necessario:

1. inviare *"manualmente"* il file "REQ.CCC" - presente nella cartella *"Invio"*, raggiungibile seguendo il percorso delle cartelle relative alla propria area di lavoro - utilizzando la stessa funzionalità *"Invio documenti"*, riservata alle trasmissioni dei documenti predisposti con l'applicazione "File internet", disponibile all'interno dell'area riservata *Entratel* o *Fisconline*, alla voce di menu *"Servizi"* > *"Strumenti di utility e verifica"*:

Inviare

La funzionalità consente di effettuare l'invio dei file contenenti i documenti da presentare all'Agenzia delle Entrate (dichiarazioni, versamenti, contratti di locazione, etc.).

I file da trasmettere telematicamente devono essere preparati per la trasmissione telematica utilizzando l'applicazione Entratel integrata nel Desktop Telematico, disponibile nella sezione software di questo sito.

I file da inviare, creati dall'applicazione, sono registrati nella cartella **"documenti da inviare"** all'interno dell'area di lavoro definita dall'utente.

Lo stato di elaborazione dei file inviati è consultabile nel servizio **"Ricevute - Ricerca Ricevute"**.

L'invio del file può ritenersi effettuato **solo quando il sistema fornisce in risposta la pagina di conferma della trasmissione**.

The image shows two parts of the user interface. The top part is a web form titled "Invio file" with instructions: "Selezionare il file da inviare utilizzando il bottone **Sfoggia...(Browse...)**. Dopo avere selezionato il file, premere il bottone **Invia**." Below the text is a file selection area with a button labeled "Scegli il file" and a text field showing "Nessun file scelto".

The bottom part is a Windows File Explorer window showing the "da inviare" folder. The address bar shows the path: "Spedienti > da inviare > documenti > documenti > documenti > documenti > documenti > documenti". The main pane shows a table of files:

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensio...
reqccc	13/09/2022 11:45	File CCC	4 KB

Inviare

La funzionalità consente di effettuare l'invio dei file contenenti i documenti da presentare all'Agenzia delle Entrate (dichiarazioni, versamenti, contratti di locazione, etc.).

I file da trasmettere telematicamente devono essere preparati per la trasmissione telematica utilizzando l'applicazione Entratel integrata nel Desktop Telematico, disponibile nella sezione software di questo sito.

I file da inviare, creati dall'applicazione, sono registrati nella cartella "documenti da inviare" all'interno dell'area di lavoro definita dall'utente.

Lo stato di elaborazione dei file inviati è consultabile nel servizio "Ricevute - Ricerca Ricevute".

L'invio del file può ritenersi effettuato **solo quando il sistema fornisce in risposta la pagina di conferma della trasmissione.**

Invio file

Selezionare il file da inviare utilizzando il bottone **Sfoggia...(Browse...)**.
Dopo avere selezionato il file, premere il bottone Invia.

Scegli il file req.ccc

Invia

- prelevare la ricevuta contenente il file "CERTIF.IN", resa disponibile dalla procedura all'interno della sezione "Profilo utente", raggiungibile seguendo il percorso "Credenziali di sicurezza" > "Gestione certificati" > "Stato richiesta certificato":

Home Servizi Profilo utente Assistenza

Profilo utente

- Riepilogo
- Deleghe
- Incarichi
- Contatti
- Adesioni
- Autorizzazioni soggetti terzi
- Credenziali di sicurezza**

Credenziali di sicurezza

Gestione credenziali

In questa sezione puoi gestire le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate

[Prelievo credenziali](#) →

Gestione certificati

In questa sezione puoi gestire i certificati rilasciati dall'Agenzia delle Entrate

[Stato richiesta certificato](#) →

[Ripristino all'ambiente di sicurezza](#) →

- salvare il file "CERTIF.IN" all'interno della cartella "Ricezione", raggiungibile seguendo il percorso relativo alle cartelle della propria area di lavoro.


ricezione

File Home Condividi Visualizza



Nome Ultima modifica Tipo Dimensio...

certif.in	09/09/2022 18:03	File IN	3 KB
-----------	------------------	---------	------

- importare il file "CERTIF.IN" nella cartella riservata all'ambiente di sicurezza, utilizzando la funzionalità "Importa certificati", presente all'interno del menu "Genera ambiente":



- Una volta cliccato sul pulsante “Apri”, inserire i dati richiesti nel modulo che appare e, successivamente, selezionare il pulsante “Importa certificati”:



- l'operazione di scarico dei certificati può richiedere qualche minuto. Se al termine dell'importazione viene riportato il messaggio "*I certificati sono stati importati con successo*", l'ambiente di sicurezza è stato correttamente generato ed è completo.


- interruzione del collegamento in fase di importazione del file “CERTIF.IN”.

In questo caso, è sufficiente seguire le indicazioni riportate a partire dal punto 2 del precedente scenario.


N.B.: è possibile visualizzare la validità dei certificati utilizzando l'apposita funzionalità "Visualizza certificati", disponibile all'interno della sezione "Gestisci ambiente".

Per effettuare la suddetta operazione, è sufficiente seguire i passaggi di seguito indicati:

1. Cliccare sul menu "Gestisci ambiente" e, successivamente, "Visualizza certificati". Nella finestra che appare, indicare il percorso in cui è presente la cartella contenente l'ambiente di sicurezza (generalmente già preimpostata dall'applicazione) e, successivamente, indicare la pw di protezione della cartella stessa:



2. Cliccare sul pulsante "Visualizza". L'applicazione mostrerà a video i dati principali di ciascun certificato:



3. È possibile visualizzarne i dettagli, facendo un doppio clic, dopo aver selezionato uno dei due certificati.

File Genera ambiente Gestisci ambiente Aiuto

Visualizza certificati

Verificare che il percorso dell'ambiente di sicurezza indicato alla voce "Percorso del supporto di sicurezza" sia corretto, altrimenti effettuare la selezione tramite il bottone "Sfoglia". Inoltre indicare la password di protezione dell'ambiente di sicurezza e successivamente premere il bottone "Visualizza certificati".

Percorso del supporto di sicurezza Sfoglia ?

Password di protezione ?

Visualizza certificati

Nome	Inizio validità	Fine validità	Validità	Utilizzo
...	07/09/2016 15:54:52	07/09/2019 16:04:00	Scaduto	Firma
...	07/09/2016 15:54:48	07/09/2019 16:04:00	Scaduto	Cifra

Generazione certificati - 1.0.0 del 07/05/2021

File Genera ambiente Gestisci ambiente Aiuto

Visualizza certificati

Verificare che il percorso dell'ambiente di sicurezza indicato al bottone "Sfoglia". Inoltre indicare la password di protezione

Percorso del supporto di sicurezza Sfoglia ?

Password di protezione ?

Visualizza certificati

Dettaglio certificato

Generale Validità Estensioni

Certificato selezionato

Numero di serie:

Country: IT

Organization:

Common Name:

Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 1024 bits

Algoritmo della firma elettronica: SHA256withRSA

Certificatore

Country: IT

Organization: Agenzia delle Entrate

Organizational Unit: Servizi Telematici

Common Name: CA Agenzia delle Entrate

... inoltre mediante la selezione del "Dettaglio" di ciascun

Se l'applicazione evidenzia un errore in fase di visualiz

- verificare che il percorso dell'ambiente di sicurez
- verificare che l'importazione dei certificati sia av